Portale VPN SSL Besta



Portale VPN SSL Besta

Di seguito la procedura di accesso e utilizzo della VPN SSL del Besta. Attraverso le funzionalità di accesso offerto dal servizio di VPN SSL è offerto l'accesso e l'utilizzo in sicurezza alle risorse messe a disposizione da Besta secondo le disposizioni di utilizzo stabilite per l'utente finale.

Accesso al portale VPN SSL

L'accesso al portale VPN SSL di Besta è garantito attraverso l'indirizzo internet: https://93.39.105.196:10443 che potrà essere raggiunto utilizzando un browser di navigazione quali Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox; sincerarsi che nella scheda Avanzate delle Opzioni di Internet Explorer siano flaggate tutte le voci della sezione Sicurezza come da figura sottostante:





Una volta raggiunto l'indirizzo verrà mostrata la seguente schermata, cliccate su Ulteriori informazioni:



Ignorare il messaggio riguardo al certificato di sicurezza e cliccare su "Ulteriori informazioni" e poi su "Vai alla pagina Web (sconsigliato)":

÷		۰ م
File	Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?	
E	Si è verificato un problema con il certificato di sicurezza del sito Web.	
	Il certificato di sicurezza presentato dal sito Web non è stato emesso da un'Autorità di certificazione disponibile nell'elenco locale.	
	Il certificato di sicurezza presentato dal sito Web è stato emesso per l'indirizzo di un altro sito Web.	
	l problemi relativi al certificato di sicurezza possono indicare un tentativo di ingannare l'utente o di intercettare i dati inviati al server.	
	È consigliabile chiudere la pagina Web e interrompere l'esplorazione del sito Web.	
	🦉 Fare clic qui per chiudere la pagina Web.	
	😵 Continuare con il sito Web (scelta non consigliata).	
	 Se questa pagina è stata aperta facendo clic su un collegamento, controllare l'indirizzo del sito Web sulla barra degli indirizzi per verificare che sia quello previsto. 	
	 Quando si accede a un sito Web con un indirizzo quale https://example.com, provare ad aggiungere 'www' all'indirizzo, in modo da ottenere https://www.example.com. 	
	Per ulteriori informazioni, vedere l'argomento relativo agli errori di certificato nella Guida di Internet Explorer.	



Nei campi di autenticazione dovranno essere inseriti username e password comunicati da Besta (esempio: il name sarà rossi.m e la password mario2017):

6		https://93.39	.105.196:10	1443/remot D - D Errore certifi C Desce Login
File	Modifica	Visualizza	Preferiti	Strumenti ?
				Please Login
				Name
				Password
				Login

Accedere e selezionare il proprio sistema operativo come da figura sottostante:

🔆 🛞 🖉 https://151.99.166.62-10443/. kopn/ 🔎 = 🔉 Errore certific C 🧭 SSL-VPN Portal 🛛 🗴 📑 😫		- 8 ×
File Modifica visualizza Pretenti Strümenti ?		
	?	mambretti.m 🔻
SSL-VPN Portal		
The SSL-VPN portal has been enabled for tunnel mode use only. Please download FortiClient below in order to connect.		
Download FortiClient 🕶		
🔹 ios		
Android		
Mindows		
di Mac		

Nel riquadro troverete l'indirizzo nuovo: https://93.39.105.196:10443.



Si viene indirizzati alla pagina del download, cliccare sul pulsante e scaricare la versione per il proprio sistema operativo come da figura sottostante:



Installazione Forticlient

Una volta scaricato il file per l'installazione si deve procedere alla relativa installazione, questa fase di "download image" potrebbe durare parecchi minuti, a prescindere dalla connessione in uso:

FortiClient Installer	
Status Downloading image (2%)	Cancel



Accettare i termini mettendo la spunta sul relativo flag:



Proseguire nell'installazione per il client:

H FortiClient Setup	-		\times
Destination Folder Click Next to install to the default folder or click Change t	to choose another.		
Install FortiClient to:			
C: \Program Files (x86) \Fortinet \FortiClient \Change			1
Back	Next	Cano	el

🛃 FortiClient Setup		_		\times
Installing FortiClient				
Please wait while the Setup Wizard installs F	ortiClient.			
Status: Copying new files				
	Back	Next	Can	el
	Duran	inc.xt	Curre	





Configurazione Forticlient

Lanciare il link di Forticlient, mettere il flag e accettare I termini del programma:



Inserire la configurazione come da figura sottostante e cliccare su SAVE:

FortiClient VPN			ń	٠	0	6	
Upgrade to the full version to access additional features	and receive technical support.						
New VPN Cont	nection						
VPN	SSL-VPN IPsec VPN						
Connection Name	BESTA]					
Description	BESTA]					
Remote Gateway	93.39.105.196	×					
	Add Remote Gateway						
Client Certificate	None T	1					
Authentication	Prompt on login						
	Do not Warn Invalid Server Certificate						
	Cancel Save						

Remote Gateway: 93.39.105.196 Customize Port: 10443



A questo punto vedrete nella schermata iniziale del Forticlient la nuova connessione Vpn e sarà possibile inserire le proprie credenziali Besta e cliccare su Connect:



Cliccare su SI nella finestra pop-up seguente per l'avviso sul certificato:





Attendere pochi secondi e verificare che la connessione sia stabilita come da figura sottostante:

VPN Connected



Da questo momento è possibile usufruire delle risorse aziendali messe a disposizione da Besta in modalità sicura tramite la connessione SSL.

Una volta terminato il proprio lavoro, per poter abbattere la connessione VPN SSL sarà sufficiente cliccare sul pulsante Disconnect.

UTILIZZO APPLICATIVO "CONNESSIONE DESKTOP REMOTO"

Effettuata la connessione VPN, lanciare l'applicativo "Connessione Desktop Remoto" (Remote Desktop Connection), già presente in tutti i sistemi operativi Windows attualmente in commercio.



(Immagine esemplificativa con O.S. Windows 7 e Windows 10)

WI	Ν	7
----	---	---

Programmi (1)
Nonnessione Desktop remoto
🔎 Ulteriori risultati
connessione desktop remoto × Disconnetti >
🚱 🚊 🔍 📀

WIN 10

τι	utti App	Documenti	E-mail	Web				
Corr	rispondenza m	nigliore						
Ν,	Connessione Desktop remoto							
Imp	ostazioni							
-	Connession	e RemoteApp	e deskto	p >				
Cere	a nel Web							
Q	connessione Visualizza risu	e desktop rem Iltati Web	ioto -	>				
Q	connessione windows 10	e desktop rem I	ioto	>				
Q	connessione funziona	e desktop rem	ioto non	>				
Q	connessione interno	e desktop rem	ioto error e	• >				
Q	connessione windows 7	e desktop rem	ioto	>				
0	connessione password	e desktop rem	ioto senza	>				
0	connessione windows xp	e desktop rem o	ioto	>				
Q	connession	e desktop rem	ioto					



Avviato l'applicativo, inserire il nome del PC per il quale si è stati abilitati a connettersi e cliccare il pulsante "Connetti".



Inserire il nome utente e la password delle proprie credenziali di dominio, con sintassi "cognome.iniziale del nome", all'interno del pannello seguente, anteponendo la dicitura "**BESTA**". (es.BESTA\rossi.m).

Cliccare su ok per avviare la connessione al computer.



(Immagine esemplificativa con O.S. Windows 7 e Windows 10)

Sicurezza di Windows				
Immettere le credenziali Le credenziali vengono utilizzate per la connessione a dsk-test-01.				
	BESTA\admin_pastori	_		
	BESTA\rossi.m Password Dominio: BESTA			
Memo	orizza credenziali			
	OK Annu	lla		
Sicurezza di V	Windows	×		
Le credenzi test-01.	ali verranno utilizzate per la connessione a dsl	ç-		
Nome ute	ente			
Password				
Dominio: B	ESTA			
Memo	rizza credenziali			
Altre opzio	ni			
8	BESTA\garganese.g			
	Connettere una smart card			
8	Usa un altro account			
	OK Annulla			



Una volta connessi si vedrà direttamente lo stesso desktop del pc al quale ci si è collegati, in quanto sarà come lavorare FISICAMENTE su quel pc.

A tal fine sarà FONDAMENTALE che su quello stesso pc non stia lavorando nessuno, ma che sia lasciato accesso come alimentazione elettrica ma con nessuna utenza collegata, quindi con la schermata iniziale del CTRL-ALT-CANC.

Ovviamente la procedura di connessione remota funzionerà fino a quando la connessione VPN sarà attiva.